

Instrukcja działania i konfiguracji programu Cutmail w wersji 2.0

1. Informacje ogólne

Program Cutmail jest modulem systemu Cutter i umożliwia wysyłanie maili z tego systemu. W wersji 2.0 działa w dwóch trybach wysyłania: MAPI oraz SMTP

2. Tryb wysyłania MAPI

Ten tryb był od początku istnienia programu jedynym trybem. Ten tryb wykorzystuje mechanizm MAPI środowiska Windows do tworzenia wiadomości email w domyślnym kliencie poczty. Tryb nie wymaga przechowywania żadnych informacji.

3. Tryb wysyłania SMTP

Sposób tworzenia maili, który pojawił się w wersji 2.0. Umożliwia wysyłanie maili poprzez skrzynkę pocztową z pominięciem lokalnego klienta pocztowego. Ten tryb przechowuje dane skrzynki pocztowej w rejestrze. Przed użyciem wymaga konfiguracji.

4. Konfiguracja programu

Aby skonfigurować program należy uruchomić go z opcją -config

cutmail.exe -config

Configuration

Send method
☐ MAPI ☒ SMTP

Message content type
☐ Plain text ☒ HTML

SMTP

Hostname: 10.16.100.3:25

Username: sip@...com

Password: *****

From mail: sip@...com

From name: Aleksander Kupiec

Signature

Aleksander Kupiec

Save Cancel

Tryb wysyłania - Send method

Do wyboru: tryb MAPI lub SMTP.

Format wiadomości – Message content type

Działa tylko w opcji SMTP. Wiadomość może być przygotowana w formacie tekstowym lub HTML. W formacie tekstowym nie ma możliwości zmiany kroju ani rozmiaru czcionki. Formacie HTML wykorzystuje większość możliwości tego formatu. Wygląd maila może zależeć od ustawień urządzenia odbierającego wiadomość

Ustawienia SMTP

Hostname: nazwa serwera w formacie (<host>:<port>) np. 192.168.1.225:25

Username: nazwa użytkownika do logowania do skrzynki pocztowej

Password: hasło użytkownika do logowania do skrzynki pocztowej, hasło przechowywane jest w postaci zaszyfrowanej,

From mail, From name – używane do wypełnienia informacji o nadawcy maila

SIGNATURE

Ta informacja zastąpi napis %SIGNATURE% znajdujący się we wzorcu wiadomości.

5. Wzorzec wiadomości – Tytuł

Tytuł wiadomości konfiguruje się w pliku ini systemu Cutter w parametrze

[MAGIC_LOGICAL_NAMES] PTWTemat=

Obsługiwane są dwa klucze:

\$ZLEC – podstawiany jest numer zlecenia CUTTER

\$ZLECK - podstawiany jest numer zlecenia klienta

6. Wzorzec wiadomości (BODY)


Treść wiadomości konfiguruje się w pliku ini systemu Cutter w parametrze

[MAGIC_LOGICAL_NAMES] PTWBody =

Parametr ten określa plik, który zawiera szablon wiadomości

7. Podgląd wiadomości

Przed wysłaniem maila wyświetla się podgląd wiadomości, w którym można dodać adresatów wiadomości, zmienić temat lub treść wiadomości



The screenshot shows a window titled "FormMailPreview" with standard Windows window controls. It contains several input fields for email configuration:

- From:** Aleksander Kupiec <slp@...com>
- To:** proba@slp.krakow.pl
- Subject:** POTWIERDZENIE ZLECENIA 930 plik 1
- Body:** A large text area containing HTML code for email formatting, including meta tags, font definitions for Cambria Math and Calibri, and style definitions for MsoNormal.
- Attachments:** A list showing a file named "c:\temp\ptw_1_930.pdf".

At the bottom of the window are two buttons: "Send" and "Cancel". A "Konfiguracja" button is located in the top right corner.